Handleiding · claude.ai en Claude Code · september 2026

Claritalk koppelen aan Claude

Met de Claritalk-connector kan Claude je meetings, samenvattingen, transcripties, dossiers en taken raadplegen. De koppeling loopt via een remote MCP-server en neemt een paar minuten in beslag.

Kies hieronder hoe je Claude gebruikt. Beide procedures gebruiken dezelfde server en dezelfde autorisatie in Claritalk.

Claude chat (claude.ai) Claude Code (terminal) NaamClaritalk MCP server URL `https://app.claritalk.com/mcp/claritalk` AuthenticatieOAuth, automatisch gedetecteerd (DCR) RechtenAlleen lezen, binnen je eigen Claritalk-toegang VereistEen Claude-abonnement met custom connectors en een Claritalk-account

Claude chat (claude.ai)


Eerst de connector eenmalig toevoegen en autoriseren (stap 1 tot 6), daarna per gesprek inschakelen (stap 7 en 8).

Liever Claude Code? →

1. 1

Open Connectors onder Customize

Klik in de linkerzijbalk van claude.ai op **Customize** en kies bovenaan de tab **Connectors**. Klik rechts op de knop **Add**.




Customize → Connectors, met de knop Add rechtsboven

2. 2

Kies “Add custom connector”

Er opent een dialoogvenster met twee velden: een naam en de URL van de MCP-server.




Het lege dialoogvenster Add custom connector

3. 3

Vul naam en URL in

Vul als naam **Claritalk** in en als MCP server URL `https://app.claritalk.com/mcp/claritalk`. Klik op **Continue**.




Naam en URL ingevuld

4. 4

Laat de authenticatie-instellingen staan

Claude leest de server uit en detecteert automatisch **Sign in now** (aanmelden via OAuth) en **Register automatically** (Dynamic Client Registration). Je hoeft geen Client ID of Secret in te vullen. Klik onderaan op **Add**.

Vul enkel iets in onder “Use your own OAuth client” als je IT-afdeling daar expliciet om vraagt.



Add custom connector
Connect Claude to your data and tools. Learn more about connectors or get started with pre-built ones.
Claritalk
https://app.claritalk.com/mcp/claritalk
Authentication
Sign in now
Detected
Each user signs in through the server's OAuth flow before they can use any tools or resources.
Sign in when needed
Claude connects without credentials first and prompts users to sign in when the server asks. Pick this for servers that offer some tools without an account.
No sign-in
Pick this for servers with open access, or for servers that use an API key instead of OAuth.
OAuth client
Use Claude's published identity
The server reads Claude's client details from a URL Anthropic hosts (CIMD). Nothing to set up, but the server must support it.
Register automatically
Detected
Claude registers OAuth clients with the server as users connect (DCR). Works with most servers, but creates many client registrations on busy ones.
Use your own OAuth client
Enter a client ID you registered with the server yourself. Leave the secret blank unless your authorization server requires one.
Connection methods
Managed authorization
Connect members through your identity provider.
Request headers
Sent with every request alongside the OAuth bearer token. Values are stored securely and never shown again. You can add up to four.
+ Add header
Advanced
Only use connectors from developers you trust. Anthropic does not control which tools developers make available and cannot verify that they will work as intended or that they won't change.
Building an MCP server? Report issues and subscribe to updates here
Back
Add

Beide opties zijn gemarkeerd als Detected

5. 5

Klik op Connect

De connector is aangemaakt maar nog niet gekoppeld aan je Claritalk-account. Klik op **Connect**.




Connectorpagina met de knop Connect

6. 6

Geef Claude toegang in Claritalk

Je browser opent de autorisatiepagina van Claritalk. Controleer dat je met het juiste account bent aangemeld en klik op **Allow access**. Je keert automatisch terug naar claude.ai; de connector staat nu op verbonden.

Claude krijgt alleen leesrechten: het kan gesprekken, samenvattingen en transcripties raadplegen waar je zelf toegang tot hebt, en kan niets aanmaken, wijzigen of verwijderen in Claritalk.




Autorisatiepagina van Claritalk

7. 7

Open Connectors in een gesprek

Klik in een nieuw of bestaand gesprek op de **+**-knop links onder het invoerveld en ga naar **Connectors**.




Het +-menu onder het invoerveld

8. 8

Zet Claritalk aan

Zet de schakelaar naast **Claritalk** aan. De Claritalk-tools zijn nu beschikbaar in dit gesprek; je kan bijvoorbeeld vragen naar je recente meetings of een samenvatting van een dossier.

De schakelaars gelden per gesprek. Via Manage connectors kom je terug op de overzichtspagina.



Connectors per gesprek in- of uitschakelen (hier getoond als “Claritalk MCP”)

Claude Code (terminal)

Vier stappen: server toevoegen, Claude Code starten, authenticeren via /mcp en goedkeuren in de browser.

← Terug naar Claude chat

1. 1

Voeg de MCP-server toe

Voer in de terminal, **buiten** een Claude-sessie, dit commando uit:

Voeg `-s user` toe als de server in al je projecten beschikbaar moet zijn in plaats van enkel in de huidige map.

```
# enkel in de huidige map
$ claude mcp add --transport http claritalk https://app.claritalk.com/mcp/claritalk

# in alle projecten
$ claude mcp add -s user --transport http claritalk
```

```
https://app.claritalk.com/mcp/claritalk
```

Zonder -s user geldt de server enkel voor de huidige map; met -s user voor alle projecten

2. 2

Start Claude Code

Start een nieuwe sessie met `claude`.

```
$ claude
```

Een nieuwe Claude Code-sessie in de projectmap

3. 3

Authenticeer via /mcp

Typ `/mcp`, scroll naar **claritalk** (staat onderaan, na de claude.ai-connectors), druk op Enter en kies **Authenticate**.

```
> /mcp

  ...claude.ai-connectors...
> claritalk                needs authentication

  claritalk
> Authenticate
```

Schematische weergave van het /mcp-menu: claritalk onderaan, daarna Authenticate

4. 4

Geef toegang in de browser

Je browser opent vanzelf de autorisatiepagina van Claritalk. Klik op **Allow access**. De browser keert terug naar een localhost-pagina en Claude Code laadt de Claritalk-tools meteen; je kan de sessie gewoon verder gebruiken.

Dit is dezelfde autorisatiepagina als bij stap 6 van de claude.ai-procedure. Ook hier krijgt Claude alleen leesrechten.

```
browser: app.claritalk.com/oauth/authorize -> Allow access -> localhost
```

Het verloop van de autorisatie; daarna zijn de tools in de sessie beschikbaar

Wat je nu kan vragen

- “Geef me een briefing van mijn meetings van deze week.”
- “Vat het laatste gesprek met klant X samen.”
- “Welke open taken staan er op mijn naam?”
- “Zoek in de transcripties naar afspraken over de prijsverhoging.”

Koppeling beheren

- Verbreken of opnieuw verbinden: Customize → Connectors, klik op de Claritalk-connector.
- Toegang intrekken vanuit Claritalk: via je instellingen in Claritalk, onder gekoppelde toepassingen.
- Verloopt de autorisatie, dan toont Claude een waarschuwingsicoon naast de connector; klik op Reconnect.
- In Claude Code: `/mcp` voor status en opnieuw authenticeren, `claude mcp remove claritalk` om de server te verwijderen.

Schermafbeeldingen gemaakt in claude.ai op 11 september 2026. De interface van Claude kan intussen licht gewijzigd zijn; de volgorde van de stappen blijft gelijk.