Guide · claude.ai et Claude Code · septembre 2026

Claritalk connecter à Claude

Avec le connecteur Claritalk, Claude peut consulter tes réunions, résumés, transcriptions, dossiers et tâches. La connexion s'effectue via un serveur MCP distant et ne prend que quelques minutes.

Choisis ci-dessous comment tu utilises Claude. Les deux procédures utilisent le même serveur et la même autorisation dans Claritalk.

Claude chat (claude.ai) Claude Code (terminal) NomClaritalk URL du serveur MCP `https://app.claritalk.com/mcp/claritalk` AuthentificationOAuth, détecté automatiquement (DCR) DroitsLecture seule, dans le cadre de ton accès Claritalk personnel RequisUn abonnement Claude avec connecteurs personnalisés et un compte Claritalk

Claude chat (claude.ai)


D'abord ajoute et autorise le connecteur une seule fois (étapes 1 à 6), puis active-le par conversation (étapes 7 et 8).

Tu préfères Claude Code ? →

1. 1

Ouvre Connecteurs dans Personnaliser

Clique sur **Personnaliser** dans la barre latérale gauche de claude.ai et sélectionne l'onglet **Connecteurs** en haut. Clique sur le bouton **Ajouter** à droite.




Personnaliser → Connecteurs, avec le bouton Ajouter en haut à droite

2. 2

Choisis « Ajouter un connecteur personnalisé »

Une boîte de dialogue s'ouvre avec deux champs : un nom et l'URL du serveur MCP.




La boîte de dialogue vide Ajouter un connecteur personnalisé

3. 3

Remplis le nom et l'URL

Saisis **Claritalk** comme nom et `https://app.claritalk.com/mcp/claritalk` comme URL du serveur MCP. Clique sur **Continuer**.




Nom et URL remplis

4. 4

Laisse les paramètres d'authentification tel quel

Claude lit le serveur et détecte automatiquement **Se connecter maintenant** (connexion via OAuth) et **Enregistrer automatiquement** (Dynamic Client Registration). Tu n'as pas besoin d'entrer un Client ID ou Secret. Clique sur **Ajouter** en bas.

Remplis quelque chose sous « Utilise ton propre client OAuth » uniquement si ton département informatique te le demande explicitement.



Add custom connector
Connect Claude to your data and tools. Learn more about connectors or get started with pre-built ones.
Claritalk
https://app.claritalk.com/mcp/claritalk
Authentication
Sign in now
Detected
Each user signs in through the server's OAuth flow before they can use any tools or resources.
Sign in when needed
Claude connects without credentials first and prompts users to sign in when the server asks. Pick this for servers that offer some tools without an account.
No sign-in
Pick this for servers with open access, or for servers that use an API key instead of OAuth.
OAuth client
Use Claude's published identity
The server reads Claude's client details from a URL Anthropic hosts (CIMD). Nothing to set up, but the server must support it.
Register automatically
Detected
Claude registers OAuth clients with the server as users connect (DCR). Works with most servers, but creates many client registrations on busy ones.
Use your own OAuth client
Enter a client ID you registered with the server yourself. Leave the secret blank unless your authorization server requires one.
Connection methods
Managed authorization
Connect members through your identity provider.
Request headers
Sent with every request alongside the OAuth bearer token. Values are stored securely and never shown again. You can add up to four.
+ Add header
Advanced
Only use connectors from developers you trust. Anthropic does not control which tools developers make available and cannot verify that they will work as intended or that they won't change.
Building an MCP server? Report issues and subscribe to updates here
Back
Add

Les deux options sont marquées comme Détectées

5. 5

Clique sur Connecter

Le connecteur a été créé mais n'est pas encore relié à ton compte Claritalk. Clique sur **Connecter**.




Page du connecteur avec le bouton Connecter

6. 6

Donne accès à Claude dans Claritalk

Ton navigateur ouvre la page d'autorisation de Claritalk. Vérifie que tu es connecté avec le bon compte et clique sur **Autoriser l'accès**. Tu reviendras automatiquement à claude.ai ; le connecteur est maintenant connecté.

Claude ne reçoit que des droits de lecture : il peut consulter les conversations, résumés et transcriptions auxquels tu as accès, mais ne peut rien créer, modifier ou supprimer dans Claritalk.




Page d'autorisation de Claritalk

7. 7

Ouvre Connecteurs dans une conversation

Clique sur le bouton **+** situé à gauche, en bas du champ de saisie, dans une nouvelle conversation ou une conversation existante, et accède à **Connecteurs**.




Le menu + en bas du champ de saisie

8. 8

Active Claritalk

Active l'interrupteur à côté de **Claritalk**. Les outils Claritalk sont maintenant disponibles dans cette conversation ; tu peux par exemple demander tes réunions récentes ou un résumé d'un dossier.

Les interrupteurs s'appliquent par conversation. Via Gérer les connecteurs, tu peux revenir à la page de synthèse.



Activez ou désactivez les connecteurs par conversation (ici affiché comme « Claritalk MCP »)

Claude Code (terminal)

Quatre étapes : ajouter le serveur, démarrer Claude Code, s'authentifier via /mcp et approuver dans le navigateur.

← Retour à Claude chat

1. 1

Ajoute le serveur MCP

Exécute cette commande dans le terminal, **en dehors** d'une session Claude :

Ajoute `-s user` si le serveur doit être disponible dans tous tes projets au lieu de seulement dans le dossier actuel.

```
# uniquement dans le dossier actuel
$ claude mcp add --transport http claritalk https://app.claritalk.com/mcp/claritalk

# dans tous les projets
$ claude mcp add -s user --transport http claritalk
```

```
https://app.claritalk.com/mcp/claritalk
```

Sans -s user, le serveur s'applique uniquement au dossier actuel ; avec -s user à tous les projets

2. 2

Démarre Claude Code

Démarre une nouvelle session avec `claude`.

```
$ claude
```

Une nouvelle session Claude Code dans le dossier du projet

3. 3

S'authentifier via /mcp

Tape `/mcp`, fais défiler jusqu'à **claritalk** (en bas, après les connecteurs claude.ai), appuie sur Entrée et choisis **Authentifier**.

```
> /mcp

  ...connecteurs claude.ai...
> claritalk                nécessite une authentification

  claritalk
> Authentifier
```

Représentation schématique du menu /mcp : claritalk en bas, puis Authentifier

4. 4

Donne accès dans le navigateur

Ton navigateur ouvre automatiquement la page d'autorisation de Claritalk. Clique sur **Autoriser l'accès**. Le navigateur revient à une page localhost et Claude Code charge immédiatement les outils Claritalk ; tu peux simplement continuer la session.

C'est la même page d'autorisation qu'à l'étape 6 de la procédure claude.ai. Ici aussi, Claude ne reçoit que des droits de lecture.

```
navigateur : app.claritalk.com/oauth/authorize -> Autoriser l'accès -> localhost
```

Déroulement de l'autorisation ; après, les outils sont disponibles dans la session

Ce que tu peux maintenant demander

- « Donne-moi un briefing de mes réunions de cette semaine. »
- « Résume la dernière conversation avec le client X. »
- « Quelles tâches ouvertes me sont assignées ? »
- « Recherche dans les transcriptions les accords sur l'augmentation des prix. »

Gérer la connexion

- Déconnecter ou reconnecter : Personnaliser → Connecteurs, clique sur le connecteur Claritalk.
- Révoquer l'accès depuis Claritalk : via tes paramètres dans Claritalk, sous applications liées.
- Si l'autorisation expire, Claude affiche une icône d'avertissement à côté du connecteur ; clique sur Reconnecter.
- Dans Claude Code : `/mcp` pour vérifier le statut et réauthentifier, `claude mcp remove claritalk` pour supprimer le serveur.

Captures d'écran prises dans claude.ai le 11 septembre 2026. L'interface de Claude peut avoir légèrement changé entretemps ; l'ordre des étapes reste le même.